

Adm Cloud

Instrucciones uso Api

Versión 1.0

Para poder llamar al API de Adm Cloud, debe crear una “integración” en el menú de configuración del sistema. Este ID de integración provisto debe ser pasado en cada llamada.

Método de Autenticación:

El API usa el mecanismo estándar de “Basic Authentication”. En este mecanismo, debe suministrar las credenciales de acceso (usuario y clave) encriptados en Base64 a través del header de la llamada HTTP.

Ejemplo de Llamadas al API:

Para obtener un listado de objetos:

GET [admcloud.fortechint.com/api/Customers?
company=demo_enterprise&role=Administradores&appid=03ae1782-e5c8-47a3-f90a-
08d5156a1fe3&skip=0](http://admcloud.fortechint.com/api/Customers?company=demo_enterprise&role=Administradores&appid=03ae1782-e5c8-47a3-f90a-08d5156a1fe3&skip=0)

Para obtener un objeto específico

GET [admcloud.fortechint.com/api/Customers?
company=demo_enterprise&role=Administradores&appid=03ae1782-e5c8-47a3-f90a-
08d5156a1fe3&ID=9e4d2742-0a87-4323-ab91-08d504195312](http://admcloud.fortechint.com/api/Customers?company=demo_enterprise&role=Administradores&appid=03ae1782-e5c8-47a3-f90a-08d5156a1fe3&ID=9e4d2742-0a87-4323-ab91-08d504195312)

Para crear un objeto:

POST

[admcloud.fortechint.com/api/Customers?
company=demo_enterprise&role=Administradores&appid=03ae1782-e5c8-47a3-f90a-08d5156a1fe3](http://admcloud.fortechint.com/api/Customers?company=demo_enterprise&role=Administradores&appid=03ae1782-e5c8-47a3-f90a-08d5156a1fe3)

Notas:

- Debe pasar el objeto en formato JSON en el cuerpo de la llamada
- Para poder saber las propiedades del objeto, haga una llamada GET primero y será retornado un objeto con los campos soportados

Para actualizar un objeto:

PUT

[admcloud.fortechint.com/api/Customers?
company=demo_enterprise&role=Administradores&appid=03ae1782-e5c8-47a3-f90a-08d5156a1fe3](http://admcloud.fortechint.com/api/Customers?company=demo_enterprise&role=Administradores&appid=03ae1782-e5c8-47a3-f90a-08d5156a1fe3)

Notas:

- Debe pasar el objeto en formato JSON en el cuerpo de la llamada
- Para poder saber las propiedades del objeto, haga una llamada GET primero y será retornado un objeto con los campos soportados

Para borrar un objeto:

DELETE

[admcloud.fortechint.com/api/Customers?
company=demo_enterprise&role=Administradores&appid=03ae1782-e5c8-47a3-f90a-
08d5156a1fe3&ID=9e4d2742-0a87-4323-ab91-08d504195312](http://admcloud.fortechint.com/api/Customers?company=demo_enterprise&role=Administradores&appid=03ae1782-e5c8-47a3-f90a-08d5156a1fe3&ID=9e4d2742-0a87-4323-ab91-08d504195312)

Objetos soportados

- Accounts	Cuentas Contables
- CashInvoices	Facturas al Contado
- CashReceipts	Recibos de Ingreso
- CreditInvoices	Facturas a Crédito
- CustomerCreditNotes	Notas de Crédito de Clientes
- Customers	Clientes
- Deposits	Depósitos Bancarios
- Expenses	Informes de Gasto
- InventoryAdjustments	Ajustes de Inventario
- InventoryTransfers	Transferencias de Inventario
- Items	Artículos
- Journals	Entradas de Diario
- Locations	Ubicaciones
- Opportunities	Oportunidades
- PurchaseOrders	Órdenes de Compra
- Quotes	Cotizaciones
- Receptions	Recepciones
- SalesOrders	Pedidos
- Services	Servicios
- VendorBills	Facturas de Proveedores
- VendorCreditNotes	Notas de Crédito de Proveedores
- Vendors	Proveedores